Guía de Instalación de Ubuntu Server 24.04

1 Descarga de Ubuntu Server 24.04

- 1. Visita la página oficial de Ubuntu Server: https://ubuntu.com/download/server
- 2. Descarga la imagen ISO de Ubuntu Server 24.04 (64-bit).
- 3. Verifica la integridad del archivo comparando el hash SHA256 (opcional).

2 Creación del medio de instalación

2.1 Opción 1: Crear un USB Booteable (recomendado)

- 1. Conectar una memoria USB (mínimo 4 GB).
- 2. Usar una herramienta para crear el USB de arranque:

• Windows: Rufus

Linux: dd o balenaEtchermacOS: dd o balenaEtcher

3. Grabar la imagen ISO en la USB:

```
sudo dd if=ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso of=/
dev/sdX bs=4M status=progress
```

Reemplaza /dev/sdX con tu unidad USB.

2.2 Opción 2: Grabar en un DVD (menos recomendado)

- 1. Usa Brasero, ImgBurn o cualquier grabador de discos.
- 2. Quema la ISO en un DVD.

3 Configuración del BIOS/UEFI

- 1. Accede a la BIOS/UEFI (normalmente con F2, F12, DEL o ESC al encender).
- 2. Habilita el modo UEFI (si es compatible).
- 3. Deshabilita Secure Boot si tienes problemas al iniciar la instalación.
- 4. Cambia el orden de arranque para que el USB/DVD sea la primera opción.

4 Instalación de Ubuntu Server 24.04

- 1. Inicia desde el USB/DVD y selecciona Install Ubuntu Server.
- 2. Selecciona el idioma (Español o Inglés recomendado).
- 3. Configura la distribución del teclado.
- 4. Configura la red:
 - Si tienes DHCP, la red se configura automáticamente.
 - Para IP estática, selecciona "Configuración manual" e introduce los valores correctos.
- 5. Elige el tipo de instalación:
 - Ubuntu Server (sin interfaz gráfica) es la opción estándar.
 - Puedes elegir una instalación mínima si deseas un sistema más ligero.
- 6. Configura el almacenamiento:
 - Opción recomendada: **Usar disco entero y configurar LVM** (permite ampliar particiones en el futuro).
 - Si deseas RAID o particionado manual, elige la opción correspondiente.
- 7. Crea un usuario y contraseña.
- 8. Opcional: Instala OpenSSH marcando la opción "Install OpenSSH server".
- 9. Selecciona software adicional (Docker, Kubernetes, etc.).
- 10. Confirma la instalación y espera a que finalice.

5 Primer arranque y configuración post-instalación

- 1. Reinicia el sistema y retira el medio de instalación.
- 2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
- 3. Actualiza el sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4. Configura la zona horaria (si no se configuró correctamente):

```
sudo timedatectl set-timezone America/Bogota
```

5. Configura el firewall (opcional pero recomendado):

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
```

6. Verifica la dirección IP asignada:

```
ip a
```

6 Configuración adicional

• Crear un usuario adicional con permisos sudo:

```
sudo adduser nuevo_usuario
sudo usermod -aG sudo nuevo_usuario
```

• Configurar acceso remoto con SSH:

```
ssh usuario@ip_del_servidor
```

• Instalar paquetes esenciales:

```
sudo apt install htop net-tools curl git -y
```

• Configurar un hostname personalizado:

```
sudo hostnamectl set-hostname mi-servidor
```

7 Conclusión

Con estos pasos, Ubuntu Server 24.04 estará listo para usarse. A partir de aquí, puedes instalar servicios como Apache, Nginx, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, etc., según tus necesidades. ¡Éxito en tu instalación!